Carry it Easy™

Guía de usuario





Guía de usuario versión 2.0 © 2004-2006 CoSoSys SRL

Contenido

Co	ntenido1
1.	Introducción2
2.	Requisitos de sistema3
3.	Instalación3
4.	Primeros pasos4
	4.1. Iniciar Carry it Easy4
	4.2. Navegación general5
	4.3. Capacidad de la unidad USB5
5.	Trabajar con Carry it Easy6
	5.1. Configuración de seguridad6
	5.1.1. Protección de contraseña y partición basada en hardware (para
	algunos dispositivos USB)6
	5.1.2. Protección de contraseña basada en el software codificado(para la
	mayoría de los dispositivos portátiles de almacenamiento) 9
	5.2. Sincronización de favoritos de Internet11
	5.3. No Trace Internet Browsing (exploración de Internet sin seguimiento)12
	5.4. Borrar el historial de exploración de Internet13
	5.5. Datos portátiles de Outlook Express13
	5.6. Sincronización de Mis documentos14
	5.7. Ver y editar Mis documentos en el almacén portátil15
	5.8. Compresión de datos de Mis documentos en la unidad USB15
	5.9. Sincronización de Carpetas y Escritorio16
	5.10. Añadir archivos y carpetas a la unidad USB17
	5.11. USB Drive Lost & Found™17
	5.12. Trabajar con el menú de la bandeja del sistema18
	5.13. Quitar hardware de forma segurae18
	5.14. Configuración simultánea de varios dispositivos19
6.	Edición U3 de Carry it Easy19
7.	Registro de la clave de licencia20
8.	Procedimiento de actualización20
9.	Soporte

1. Introducción

Carry it Easy™ ampliará las funciones de su dispositivo portátil de almacenamiento y le ayudará a tener disponibles sus datos personales cuando viaje.

Con **Carry it Easy** y la unidad USB puede:

mantener sincronizados sus **Favoritos de Internet Explorer/Marcadores de Firefox**,

tener siempre disponibles los datos de **Outlook Express**, mantener sincronizados sus datos en las **Carpetas**, el **Escritorio** y en **Mis Documentos**.

comprimir sus datos para ahorrar un valioso espacio de memoria, proteger con contraseña/código todos los datos en su dispositivo portátil de almacenamiento,

dividir la unidad USB en un área pública y una privada,

navegar en Internet sin dejar rastro con el Explorador de Internet y FireFox y, en caso de que pierda su dispositivo portátil de almacenamiento, quien lo encuentre puede ponerse en contacto con usted utilizando la información de USB Drive Lost & Found™ (sin tener acceso a sus archivos privados).

Atención:

Cuando utilice Carry it Easy, nunca debe desconectar su dispositivo sin cerrar primero Carry it Easy correctamente, mediante el botón Salir, y luego utilizando la opción 'Quitar hardware con seguridad' de Windows (ver descripción siguiente).

Para utilizar Carry it Easy, es necesario formatear la unidad USB. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos de la unidad USB antes ejecutar Carry it Easy. Si no lo hace, se perderán los datos.

2. Requisitos de sistema

- Sistemas operativos:
 - Windows 2000 Service Pack 4
 - Windows XP (se recomienda Service Pack 2)
 - Derechos de administración sobre el ordenador
- Internet Explorer versión 5.0 y posteriores o Mozilla Firefox versión 1.0 y posteriores
- Outlook Express versión 5.0 y posteriores
 Para utilizar el correo electrónico portátil de Outlook Express, el PC remoto también debe tener instalado Outlook Express.
 Si Outlook Express se ha desinstalado, seguirá teniendo acceso a otras funciones de Carry it Easy. La opción Outlook Express estará desactivada.
- Puerto USB disponible
- Unidad USB (unidad de memoria flash USB) o reproductor MP3 Flash
 Si la unidad USB tiene un mando de protección contra escritura manual, debe estar en la posición "desprotegida" para poder utilizar Carry it Easy.
- Smart Drive solamente para la utilización de la Edición U3 de Carry it Easy

3. Instalación

Carry it Easy está instalado previamente en su dispositivo portátil de almacenamiento (ej. un dispositivo Flash USB). Si descargó Carry it Easy de la Internet, debe copiar CarryltEasy.exe en su Dispositivo USB u otro dispositivo portátil de almacenamiento.

No se necesita ninguna instalación en el PC. Simplemente haga doble clic en el archivo CarryitEasy.exe y podrá empezar a utilizar la aplicación de inmediato.


Si la unidad de USB no incluía un CD-ROM con una copia de Carry it Easy, le recomendamos que realice una copia de seguridad del archivo CarryitEasy.exe en otro dispositivo de almacenamiento. Para utilizar Carry It Easy fácilmente, inicie CarryItEasy.exe desde el dispositivo USB.

4. Primeros pasos

4.1. Iniciar Carry it Easy

Para iniciar Carry it Easy, conecte la unidad USB y abra Mi PC (Explorador de Windows).

Abra la unidad USB o unidad de almacenamiento extraíble con la letra de unidad, p. ej. D: o F: que aparezca en el ordenador y haga doble clic en CarryitEasy.exe para iniciar la aplicación.



El archivo CarryitEasy.exe permanecerá en la unidad de USB para que pueda utilizar la aplicación cuando conecte la unidad a otros ordenadores. Ejecute siempre la aplicación desde la unidad USB, no desde el disco duro del PC.


4.2. Navegación general



Cada vez que inicia Carry it Easy, lo primero que aparece es la ventana de bienvenida, ya sea directamente o después de haber iniciado sesión con su contraseña. En la parte izquierda de la ventana se encuentran las funciones principales, disponibles en todo momento. Haga clic por ejemplo en la opción Internet Favorites (Favoritos de Internet) para tener acceso a esta función (ver imagen a la izquierda). También puede acceder a la mayoría de las funciones a través del icono en la bandeja del sistema. Las funciones de la bandeja del sistema se describen a continuación.

4.3. Capacidad de la unidad USB

En la parte inferior de la ventana principal se muestra de manera permanente una barra que indica la capacidad disponible y la ya utilizada de la unidad USB. Cada vez que realiza una nueva selección (p. ej. de una carpeta de Mis documentos que desea sincronizar), la barra se actualiza mostrando la nueva capacidad restante del dispositivo. Cuando se divide en particiones la unidad Flash USB, la barra indica únicamente el tamaño del área privada (el área protegida con contraseña). Puede ver el tamaño del área pública (no protegida con contraseña) pulsando el botón "Device Information" (Información del dispositivo).



5. Trabajar con Carry it Easy

5.1. Configuración de seguridad

En dependencia de su Dispositivo, Carry it Easy utiliza dos tipos de configuración de seguridad diferentes. La configuración de seguridad basada en hardware o software codificador depende del potencial de sus Dispositivos. Para algunos Dispositivos USB está disponible la configuración de seguridad basada en hardware. Para otros dispositivos de almacenamiento se utiliza la codificación por software para proteger sus datos.

5.1.1. Protección de contraseña y partición basada en hardware (para algunos dispositivos USB)


Al utilizar Carry it Easy por primera vez, se recomienda que configure la seguridad de la unidad USB protegiéndola con una contraseña.

Hay dos ventanas en las que puede cambiar la configuración de seguridad: en la ventana de la aplicación principal, seleccionando la opción "Security Settings" (Configuración de seguridad) o en la ventana de inicio de sesión si ya ha establecido una contraseña y desea cambiarla.


Para **establecer una contraseña**, seleccione en la ventana principal "Security Settings" (Configuración de seguridad) la opción "Password protect my data" (Proteger mis datos con contraseña), introduzca una contraseña, confírmela en el recordatorio de contraseña y haga clic en el botón "Apply" (Aplicar).

Para cambiar la contraseña existente utilice también esta ventana, seleccionando la opción "Change password" (Cambiar contraseña). Para cambiar la contraseña tiene que indicar la contraseña antigua e introducir la nueva con la confirmación de contraseña y el recordatorio de nueva contraseña seguido del botón "Apply".

Si **no requiere protección** con contraseña y ya está establecida esta función, seleccione la opción "No password protection required" (No se requiere protección con contraseña) e indique la contraseña antigua y haga clic en el botón "Apply".



Dividir en particiones la unidad Flash USB es una opción disponible en la ventana "Security Settings" (Configuración de seguridad) al pulsar la ficha "Advanced Settings" (Configuración avanzada). Le permite dividir la unidad Flash USB en dos áreas: un área pública a la que todos tienen acceso y otra privada, protegida con una contraseña. Puede elegir el tamaño de cada partición moviendo el control deslizador o escribiendo los tamaños deseados. También tiene la opción de dividir la unidad en partes iguales.



Atención: Al dividir la unidad Flash USB, se borrarán todos los datos. Para evitar la pérdida de información importante, se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los datos que contiene el dispositivo.

La modificación de la configuración de seguridad puede tardar unos minutos en función del número de archivos guardados en la unidad USB. Verá una barra de progreso que indica el estado actual.

Tras cada cambio aparecerá un mensaje que indica si el cambio de la configuración de seguridad se ha realizado correctamente o se han producido errores. **Atención:** El proceso de modificación de la configuración de seguridad no se debe interrumpir, o se producirá una pérdida irreversible de los datos.

Si ha olvidado la contraseña, su única posibilidad es seleccionar la opción para cambiar "Security Settings" (Configuración de seguridad) en la ventana de inicio de sesión. Aquí sólo puede seleccionar la opción "Reset password, delete all data" (Restablecer contraseña, borrar todos los datos). Atención: Por razones de privacidad, la unidad USB se formateará de nuevo y se perderán todos los datos. Ahora la unidad USB no está protegida con contraseña y se puede utilizar normalmente.




Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas. Si introduce una contraseña incorrecta 3 veces, tendrá que desconectar la unidad USB e intentarlo de nuevo.

¡Atención! Cuando cambie su configuración de seguridad debe cerrar todas las ventanas y aplicaciones (excepto Carry it Easy) que en ese momento accedan su Dispositivo USB. Si una ventana todavía muestra el contenido de su Dispositivo USB o si una aplicación todavía accede el Dispositivo, se abrirá una ventana de advertencia solicitando que cierre la aplicación.


5.1.2. Protección de contraseña basada en el software codificado (para la mayoría de los dispositivos portátiles de almacenamiento)

Si su dispositivo no comprende la protección de contraseña basada en hardware, entonces Carry it Easy automáticamente selecciona la protección de contraseña basada en código.



Si decide proteger su Dispositivo con contraseña, Carry it Easy codificará la carpeta de Datos Personales en su Dispositivo. Cualquier otro dato que esté almacenado en el Dispositivo y que no esté sincronizado con Carry it Easy quedará sin codificar.

Puede manipular los ficheros codificados si utiliza la ventana de Sincronización de Ficheros (File Synchronization). Después que su contraseña ha protegido sus datos, la pestaña "Manipular Datos Codificados" (Manage Encrypted Data) se activa. Puede decodificar y abrir cualquiera de sus ficheros y volver a codificarlos.




5.2. Sincronización de favoritos de Internet

Para sincronizar sus Favoritos de Internet Explorer o marcadores de Firefox, puede elegir entre 5 opciones de sincronización distintas. Antes de utilizar esta función, familiarícese con estas opciones. Una vez sincronizados los Favoritos o Marcadores, puede verlos en Internet Explorer o Firefox activando la opción No trace browsing (Exploración sin sequimiento) e iniciando Internet Explorer o Firefox. Este proceso puede tardar bastante si tiene muchos Favoritos o Marcadores.

Las opciones de sincronización son:

- a) Crea Favoritos nuevos y actualiza los antiguos en el ordenador:
- b) Sustituye todos los Favoritos del ordenador por los Favoritos de la unidad USB:
- c) Crea Favoritos nuevos y actualiza los antiguos:
- d) Crea Favoritos nuevos y actualiza los antiguos en la unidad USB (opción predeterminada):
- e) e) Sustituye todos los Favoritos en la unidad USB por los Favoritos en el ordenador:



Las opciones a, c y d se eligen seleccionando los botones de flecha respectivos y las opciones **b** y **e** se eligen seleccionando la casilla de verificación "Delete existing..." y los botones de flecha respectivos.

Una vez seleccionada la opción de sincronización preferida, inicie el proceso haciendo clic en el botón "Synchronize" (Sincronizar).

Una barra de progreso indica que el proceso ha comenzado y que los Favoritos o Marcadores de Internet se están transfiriendo. La opción "View Details" (Ver detalles) de la barra de progreso muestra únicamente los posibles errores que se produzcan durante la sincronización. Una vez finalizada la sincronización, el botón "Finished" (Finalizada) se activa para indicar que el proceso ha terminado.

La sincronización de una gran cantidad de Favoritos y Marcadores de Internet a y desde su dispositivo portátil de almacenamiento puede tardar varios minutos.


Para borrar Favoritos o Marcadores de Internet de la unidad USB o del ordenador, puede utilizar las opciones de la ventana Internet Explorer.

5.3. No Trace Internet Browsing (Exploración de Internet sin seguimiento)

Con la opción "No Trace Browsing with Internet Explorer and Mozilla Firefox" (Exploración de Internet sin seguimiento con Internet Explorer y Mozilla Firefox) puede navegar por Internet sin dejar rastro en el ordenador donde conecte su dispositivo portátil de almacenamiento.

Para activar esta función, haga clic en la opción "Activate No Trace Internet Browsing" (Activar exploración de Internet sin seguimiento) en la ventana "No Trace Browsing" (Exploración sin seguimiento) de Carry it Easy. Si la ventana Internet Explorer/Firefox ya está abierta, se le preguntará si desea cerrarla.

Desde ahora, cuando abra Internet Explorer o Firefox mediante el botón "Start No Trace Browsing" (Iniciar Exploración de Internet sin seguimiento) o de cualquier otra forma, podrá navegar por Internet sin dejar rastro en el ordenador.



Mientras esta función esté activa verá en el título de la ventana de Internet Explorer el mensaje "No trace browsing" (Exploración sin seguimiento). Los archivos temporales, el historial y los cookies se redirigen y se guardan su dispositivo portátil de almacenamiento en lugar de en el ordenador.

Si ha sincronizado los Favoritos o Marcadores de Internet, puede acceder a ellos a través del botón 'Favoritos' de Internet Explorer o el botón "Bookmarks" (Marcadores) de Firefox.

Después de cada uso se recomienda borrar los archivos temporales, los cookies y el historial de su dispositivo portátil de almacenamiento como se describe abajo para liberar espacio de memoria en su dispositivo portátil de almacenamiento.

5.4. Borrar el historial de exploración de Internet



Para borrar el historial de exploración de Internet del ordenador o de su dispositivo portátil de almacenamiento, vaya a la ventana "No Trace Internet Browsing" de Carry it Easy. Active el modo "No Trace Browsing" (Exploración sin seguimiento). Seleccione los objetos que desea eliminar como Favoritos de Internet, archivos

temporales, historial o cookies y haga clic en el botón "Delete trace" (Borrar rastro). Se le pedirá que confirme si desea borrar permanentemente los objetos seleccionados. Tras confirmar, una barra de progreso indicará que la eliminación está en curso. Si elimina una gran cantidad de archivos (especialmente de la unidad USB), el proceso puede tardar varios minutos.

5.5. Datos portátiles de Outlook Express

Para tener disponibles los datos de Outlook Express, puede seleccionar la opción "Outlook Express" en la ventana principal de Carry it Easy.

Siga estos pasos para que los datos de Outlook Express estén disponibles.

1. Cree una copia de seguridad en su dispositivo portátil de almacenamiento seleccionando la identidad de Outlook Express que desee hacer portátil. La identidad seleccionada también incluirá los contactos de la libreta de direcciones. Carry it Easy selecciona la identidad principal de manera predeterminada. Una vez seleccionada, haga clic en el botón "Create Backup" (Crear copia de seguridad). Ahora la identidad de Outlook Express, que incluye los mensajes de correo electrónico, contactos, reglas de correo,

etc., se guardan en su dispositivo portátil de almacenamiento. Las contraseñas de cuenta de correo no se guardan en el dispositivo portátil de almacenamiento por razones de seguridad (Windows no lo permite), por lo tanto asegúrese de memorizar las contraseñas de las cuentas de correo para poder comprobar el correo con Carry it Easy cuando esté de viaje.

- 2. Para ejecutar Outlook Express portátil, debe seleccionar la copia de seguridad de la identidad que desee ver y hacer clic en el botón "Run Outlook Express" (Ejecutar Outlook Express). Si el ordenador al que está conectada la unidad USB dispone de conexión a Internet, podrá comprobar el correo después de introducir la contraseña de su cuenta de correo. Aunque el ordenador al que esté conectada la unidad USB no disponga de conexión a Internet, puede ver los mensajes de correo y los contactos guardados.
- 3. Para administrar los datos portátiles de Outlook Express, seleccione la opción "Manage Backups on USB" (Administrar copias de seguridad en USB) y elimine una a una la copia de seguridad de cada identidad seleccionándola y haciendo clic en el botón "Remove" (Eliminar). Si ha recibido nuevos mensajes de correo electrónico y desea restaurar los datos de Outlook Express en el ordenador, puede hacerlo mediante la función de restauración. Seleccione la identidad a restaurar y haga clic en el botón "Restore...". A continuación, elija entre crear una nueva identidad o sustituir una identidad existente.

5.6. Sincronización de Mis documentos

Para sincronizar la carpeta Mis documentos, seleccione la opción "File Synchronization" (Sincronización de archivos) en el panel de navegación principal de la izquierda. En la ventana My Documents (Mis Documentos) verá el directorio Mis documentos con las subcarpetas correspondientes (imagen "Hard Drive"-Disco Duro). Para seleccionar las carpetas que desea sincronizar con la unidad USB, sólo tiene que hacer clic en ellas. Después, seleccione una de las tres reglas de sincronización disponibles.

- a) Crea Mis documentos nuevos y actualiza los antiguos en el ordenador:
- b) Crea Mis documentos nuevos y actualiza los antiguos:
- c) Crea Mis documentos nuevos y actualiza los antiguos en la unidad USB:




Para sincronizar los datos entre el ordenador y su dispositivo portátil de almacenamiento, seleccione una de estas tres opciones de sincronización y acceda a la imagen "Hard Drive" (Disco duro) o a la imagen "USB Drive" (Unidad USB). Seleccione las carpetas que desea sincronizar y haga clic en el botón "Synchronize" (Sincronizar").

Cuando empiece la sincronización, aparecerá una barra de progreso. En la barra de progreso está disponible la opción "View Details" (Ver detalles), que muestra los errores que puedan producirse durante el proceso. Una vez finalizada la sincronización, el botón "Finished" (Finalizada) se activa para indicar que el proceso ha terminado.

5.7. Ver y editar Mis documentos en el almacén portátil

Para ver, editar o borrar archivos y carpetas guardados en la unidad USB, seleccione la imagen "USB Drive" (Unidad USB) de la opción My Documents (Mis documentos). Al hacer clic con el botón derecho en la carpeta correspondiente, tiene la opción de ver los datos que contiene o borrarla. Una vez comprimidos los datos, no podrá utilizar la función de clic con el botón derecho.

5.8. Compresión de datos de Mis documentos en la unidad USB




Carry it Easy le ofrece la opción de comprimir los documentos que desee sincronizar para utilizar el espacio de la unidad Flash USB de forma más eficiente. En la ventana "My Documents" (Mis documentos) seleccione la opción "Data compression" (Compresión de datos) (la imagen del torniquete). Al pulsar el botón de sincronización, los documentos seleccionados se comprimen y se mueven a la unidad Flash USB.

5.9. Sincronización de Carpetas y Escritorio



Carry it Easy le permite crear perfiles para que pueda sincronizar fácilmente los documentos entre dos o más computadoras. Diríjase a la ventana "File Synchronization" (Sincronización de archivos) y de un clic en la pestaña "Folder Synchronization" (Sincronización de carpetas). Para añadir una carpeta a la lista de sincronización, presione el botón "+". Si desea editar las opciones de sincronización presione el botón "i". Si desea eliminar un perfil, presione el botón "x". Para sincronizar los archivos seleccionados con su dispositivo, presione el botón "Synchronize" (Sincronizar). La primera vez que se conecte a otra computadora e intente sincronizar sus documentos se le pedirá que seleccione una carpeta en esa computadora con la cual se deben sincronizar los datos de su Dispositivo. Esto puede hacerse al seleccionar el perfil que desea sincronizar y luego presionando el botón "i". La próxima vez que desee sincronizar sus datos, solo seleccionelos y presione el botón "Synchronize" (Sincronizar).

Para sincronizar los elementos del Escritorio, realice los mismos pasos descritos anteriormente.





5.10. Añadir archivos y carpetas a la unidad USB

Para añadir archivos y carpetas desde fuera del directorio Mis documentos a la unidad USB, debe iniciar sesión y copiarlos en el directorio; por ejemplo, E:(Unidad_USB)\Personal Data\My Folders. La subcarpeta "My Folders" puede contener estos datos.

Atención: Guarde los datos sólo en "My Folders", ya que si no los datos se perderán de manera irreversible al modificar la configuración de seguridad.


5.11. USB Drive Lost & Found™

Gracias a la función Lost & Found, si pierde su dispositivo portátil de almacenamiento, la persona que la encuentre sabrá quién es su propietario. Aunque haya protegido con contraseña todos los datos, esta persona podrá ponerse en contacto con usted sin tener acceso a sus datos protegidos en el dispositivo portátil de almacenamiento.

Para utilizar Lost & Found, rellene los campos del formulario en la ventana Lost & Found y haga clic en el botón "Apply" (Aplicar). Un mensaje confirmará que el proceso se ha realizado con éxito.

5.12. Trabajar con el menú de la bandeja del sistema

Mediante el icono de Carry it Easy en la bandeja del sistema puede acceder a todas las opciones de Carry it Easy. Con la opción Quick start (Inicio rápido), puede ver el contenido de Mis documentos o abrir una ventana de Internet



Explorer con sus Favoritos/Marcadores.

5.13. Quitar hardware de forma segurae

Antes de desconectar su dispositivo portátil de almacenamiento del puerto USB del ordenador, utilice la opción "Quitar hardware de forma segura" de la bandeja del sistema; si no lo hace, corre el riesgo de dañar los datos almacenados en la unidad USB (especialmente al utilizar Windows 2000).

Para acceder a "Quitar hardware de forma segura", haga doble clic en el icono de la bandeja del sistema, seleccione en la lista la unidad USB que desea quitar y haga clic en "Detener".





Aparecerá un mensaje que indica que el dispositivo portátil de almacenamiento se puede quitar de forma segura. Si aparece un mensaje como "El dispositivo '...' no se puede detener ahora", debe cerrar el Explorador de Windows u otra aplicación que esté accediendo a los datos guardados en la unidad USB.

5.14. Configuración simultánea de varios dispositivos

Si tiene más de un dispositivo portátil de almacenamiento conectado al ordenador, debe seleccionar en la lista de dispositivos de Carry it Easy la que desea continuar configurando.

6. Edición U3 de Carry it Easy

Cuando trabaja con un U3 smart drive (Unidad Flash USB U3) debe seguir el procedimiento normal U3 para descargar e instalar la Edición U3 de Carry it Easy.



Diríjase al Launchpad al hacer clic en el icono U3 en la bandeja del sistema.



Seleccione "Add Programs" (Añadir Programas)

"Install from my Computer" (Instalar desde mi Computadora) (si ya ha descargado la Edición U3 de Carry it Easy) o seleccione "U3 Download Central" (Descargue desde U3 Download Central).

Entonces, siga los pasos de instalación descritos por el Launchpad. Ahora puede comenzar el U3 Launchpad haciendo clic en el icono U3 de la bandeja del sistema y verá Carry it Easy en la parte izquierda

como una aplicación instalada.

7. Registro de la clave de licencia

Cuando caduque la versión de prueba de 30 días de Carry It Easy, debe comprar una clave de licencia a través de Internet. Para acceder a nuestra tienda Web y comprar la licencia, haga clic en el vínculo de la ventana de registro (visible al iniciar Carry it Easy) o en la imagen de cesta de la compra en la ficha "About Carry it Easy" (Acerca de Carry it Easy). Una vez comprada la clave de licencia, introdúzcala en la ventana de registro para poder utilizar de nuevo todas las funciones de Carry it Easy.

Guarde la clave de licencia en un lugar seguro para futuras consultas.

8. Procedimiento de actualización

Para saber si está disponible una nueva versión de Carry it Easy, haga clic en el botón "Update" (Actualizar) de la ficha "About Carry it Easy" (Acerca de Carry it Easy). Si existe una versión nueva, se le comunicará y se le preguntará si desea descargarla. La aplicación se descargará directamente en su dispositivo portátil de almacenamiento. Si no es posible sustituir la versión que se está ejecutando en su dispositivo portátil de almacenamiento, la versión nueva se guardará en el escritorio. A continuación, se le solicitará que sustituya la versión antigua en el dispositivo portátil de almacenamiento B por la versión nueva copiándola o sobrescribiéndola.

9. Soporte

Si necesita ayuda adicional como, por ejemplo, las preguntas frecuentes o asistencia sobre correo electrónico, haga clic en el vínculo "Online help" (Ayuda en Línea) en la ventana "About Carry it Easy" (Acerca de Carry it Easy) y será dirigido automáticamente a nuestro sitio Web de ayuda.

También puede visitar directamente el sitio Web de soporte en http://www.cososys.com/help.html.

© 2004-2006 CoSoSys SRL;Carry it Easy es una marca comercial registrada y'USB Drive Lost & Found es una marca comercial de CoSoSys SRL. Reservados todos los derechos. Windows, Outlook Express e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. U3 y el logo U3 smart son marcas registradas de U3 LLC. Mozilla Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation. Todos los demás nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.